CODE EDUCATION

GUIA DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ANDROID PARA WINDOWS - ver. 1.0

Vamos ao passo a passo:

e.

1. INSTALAR O JAVA JDK 8.

a. Acesse este endereço: http://www.oracle.com/technetwork/pt/java/javase/downloads/index.html

b. Clique na indicação da seta.




d. Aceite os termos de licença e baixe o JDK adequado à plataforma da sua máquina (32 ou 64bits).



f. Faça a instalação do arquivo, não tem segredos, basta clicar em próximo, próximo até finalizar.

g. Pegue o caminho de instalação do JDK.




- ii. Este é o caminho do Java JDK instalado na máquina. (C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131)
- iii. Este caminho pode ser diferente dependendo da versão do JDK instalado ou se a instalação for para Windows 32bits, o caminho estará a partir da pasta "Arquivos de Programas (x86)".

h. Criar a variável de ambiente "JAVA_HOME":

- i. Vá em "Painel de Controle" -> "Sistema" -> "Configurações avançadas do sistema" e clique em "Variáveis de ambiente" na aba "Avançado".
- ii. Clique em "Novo".

i.



iii. Inclua o nome da variável "JAVA_HOME" e o valor da variável "
 C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131" (Conforme caminho da sua máquina).

Nome da variável:

Valor da variável:


C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_131

OK


Cancelar

٧.

- vi. Clique em OK. Pronto! A variável está configurada.
- i. Apontar o executável do JAVA JDK através das variáveis de ambiente:
 - i. Na tela anterior, selecione a variável PATH e clique em Editar.



- ii.
- ii. Adicione o valor " %JAVA_HOME%\bin" como demonstra a imagem abaixo. (N\u00e3o se esque\u00e7a de adicionar um ; (ponto e v\u00eargula) antes de adicionar este caminho).



İ۷

ii.

- v. Clique em OK e em OK novamente. Pronto! O Java JDK está configurado.
- j. Testar o Java no terminal.
 - i. Executar no terminal: "java -version".

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\Luiz>java -version
java version "1.8.0_131"

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_131-b11)

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server UM (build 25.131-b11, mixed mode)

C:\Users\Luiz>
```

iii. Se mostrar a versão do Java, então a instalação e configuração foram executados com sucesso.

2. INSTALAR O ANDROID SDK.

a. Acesso este endereço: https://developer.android.com/studio/index.html?hl=pt-br

b. Preste atenção aos requisitos mínimos e recomendados para desenvolver para Android.



- ii. É preciso que sua máquina tenha suporte a virtualização, ou seja, conseguir rodar outros sistemas dentro do seu sistema. Na BIOS da sua máquina, é necessário que a opção "Virtualization" esteja como "enable".
- c. Baixe o Android Studio.

i.



ii. Escolha a versão para a plataforma da sua máquina e baixe o conteúdo do link.

.



iii.

iv. Para a versão 64bits, temos o pacote completo: (Android Studio e Android SDK). Se você baixar o pacote 32bits, a instalação será mais demorada, pois, o Android SDK será baixado no processo de instalação (você terá que descompactar e executar manualmente o instalador do Android Studio).


d. Instalar o Android Studio.

 A instalação do Android Studio é simples, porém um pouco demorada, pois será baixado uma série de componentes no meio da instalação.
 Vamos as telas da instalação.


Previous Next Cancel Finish



iii.




- vi. Pronto! O Android Studio será instalado.
- e. Configuração das variáveis de ambiente para o Android.
 - i. O SDK do Android está armazenado por padrão na pasta de aplicativos do Windows. Precisamos configurar este caminho nas variáveis de ambiente. No Windows Explorer, acesse a pasta de aplicativos: "%appdata%".




iii. Volte uma pasta.

ii.



v. Acesse a pasta "Local". E depois "Android/sdk".



- vii. Pegue este caminho: "C:\Users\Luiz\AppData\Local\Android\sdk".
- viii. Crie a variável de ambiente "ANDROID_HOME" com o caminho anterior.




ix.

vi.

3. CRIAR UM EMULADOR ANDROID

a. Abra o Android Studio e em sua tela inicial, crie um novo projeto com a opção "Start a New Android Studio project". Não precisa configurar nenhuma opção, somente vá adiante até chegar nesta tela e clique no item que aponta a seta em vermelho.




c. Crie um novo emulador.

b.



e. Na próxima tela basta criar em próximo. Iremos criar o emulador padrão.




g. Baixe a imagem.


f.

h.


d.



i. Aceite o contrato de licença e realize o download da imagem.



k. Dê um nome para o emulador (Não é necessário, pode-se deixar o nome padrão). Finalize!



n. Pronto! Já temos um emulador criado.

4. INSTALAR O INTEL HAXM

- a. Acesse o caminho "%ANDROID_HOME%" no Windows Explorer.
- b. Acesse a pasta "extras/intel/ Hardware_Accelerated_Execution_Manager".
- c. Instale o arquivo " intelhaxm-android.exe". Não há segredos, basta avançar e finalizar.

Pronto! O ambiente Android está instalado e configurado.